



Message Cube 2.0

Configurazione Outlook 2010

1 Parametri di configurazione

Record	Valore
POP3	mail.federvolley.it
IMAP	imap.federvolley.it
SMTP	smtp.federvolley.it
Email	utente@federvolley.it
Dominio	tiucc

2 Prerequisiti

2.1 Configurazioni di rete

Firewall

Per consentire il corretto funzionamento del sistema è necessario verificare che il firewall relativo la connettività su cui è attestato il client preveda le seguenti aperture:

Protocollo	Porta
POP3s	995
IMAPs	993
SMTPs	587
https	443

Proxy

Per consentire il corretto funzionamento del sistema potrebbe essere necessario impostare delle esclusioni a livello del proxy utilizzato dalla navigazione del client:

autodiscover.federvolley.it
outlook.federvolley.it
mail.federvolley.it

2.2 Versioni del Client Outlook 2010

Per consentire il corretto funzionamento del sistema è necessario verificare che la versione minima del Client sia:

Client	POP3	IMAP	Exchange
Outlook 2010 SP1 con installato l'aggiornamento cumulativo di Outlook 2010 di Novembre 2012 (14.0.6126.5000) *	Si	Si	Si

* disponibile alla pagina <http://support.microsoft.com/kb/2687623>

3 Configurazione Outlook 2010

Consigliamo di procedere con la creazione di un nuovo profilo se già esistente

3.1 Configurazione in modalità POP3

- 3.1.1 Avviare il client, quindi creare un nuovo Profilo di posta elettronica, specificandone il nome; premere quindi il tasto "OK":




Figura 1 – Creazione Nuovo Profilo

- 3.1.2 Selezionare "Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi", quindi premere "Avanti":




Figura 2 – Selezione configurazione manuale

3.1.3 Selezionare la voce “Posta elettronica Internet” e premere “Avanti”:




Figura 3 – Selezione tipologia Account

3.1.4 Selezionare il protocollo “POP3”, compilare la form come indicato in Figura 4, quindi premere il pulsante “Altre Impostazioni”:




Figura 4 – Inserimento parametri di servizio con protocollo POP3

- 3.1.5 Si aprirà una nuova finestra (il sistema propone un nome per l'account che può essere modificato a piacere):




Figura 5 – Apertura nuova finestra per Altre Impostazioni

- 3.1.6 Selezionare la tab "Server della posta in uscita" e selezionare la voce "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione":




Figura 6 – Configurazione server della posta in uscita

- 3.1.7 Selezionare la tab "Impostazioni Avanzate" e modificare le porte di accesso al server come indicato in Figura 7, quindi premere "OK":




Figura 7 – Configurazione porte server

- 3.1.8 Si tornerà alla finestra di configurazione del profilo; premere "Avanti" per completare la configurazione:




Figura 8 – Completamento configurazione Account

- 3.1.9 Verrà visualizzata una finestra di verifica delle impostazioni di configurazione del profilo; premere "Chiudi" a verifiche ultimate:




Figura 9 – Verifica configurazione Account POP3

- 3.1.10 Si tornerà alla finestra di configurazione del profilo; premere "Fine":




Figura 10 – Chiusura configurazione Account POP3

3.2 Configurazione in modalità IMAP

- 3.2.1 Avviare il client, quindi creare un nuovo Profilo di posta elettronica, specificandone il nome; premere quindi il tasto "OK":




Figura 11 – Creazione Nuovo Profilo

- 3.2.2 Selezionare "Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi", quindi premere "Avanti":




Figura 12 – Selezione configurazione manuale

3.2.3 Selezionare la voce “Posta elettronica Internet” e premere “Avanti”:




Figura 13 – Selezione tipologia Account

3.2.4 Selezionare il protocollo “IMAP”, compilare la form come indicato in Figura 14, quindi premere il pulsante “Altre Impostazioni”:




Figura 14 – Inserimento parametri di servizio con protocollo IMAP

- 3.2.5 Si aprirà una nuova finestra (il sistema propone un nome per l'account che può essere modificato a piacere):




Figura 15 – Apertura nuova finestra per Altre Impostazioni

- 3.2.6 Selezionare la tab "Server della posta in uscita" e selezionare la voce "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione":




Figura 16 – Configurazione server della posta in uscita

- 3.2.7 Selezionare la tab "Impostazioni Avanzate" e modificare le porte di accesso al server come indicato in Figura 17, quindi premere "OK":




Figura 17 – Configurazione porte

- 3.2.8 Si tornerà alla finestra di configurazione del profilo; premere "Avanti" per completare la configurazione:




Figura 18 – Completamento configurazione Account

- 3.2.9 Verrà visualizzata una finestra di verifica delle impostazioni di configurazione del profilo; premere "Chiudi" a verifiche ultimate:




Figura 19 – Verifica configurazione Account IMAP

- 3.2.10 Si tornerà alla finestra di configurazione del profilo; premere "Fine":




Figura 20 – Chiusura configurazione Account IMAP

3.3 Configurazione in modalità Exchange – Modalità Manuale

Non gestibile.

3.4 Configurazione in modalità Exchange – Autodiscover

- 3.4.1 Avviare il client, quindi creare un nuovo Profilo di posta elettronica, specificandone il nome; premere quindi il tasto “OK”:




Figura 21 – Creazione Nuovo Profilo

- 3.4.2 Inserire nei campi i dati dell'account, quindi premere “Avanti”:




Figura 22 – Inserimento dati Account

- 3.4.3 Si avvierà la ricerca automatica dei parametri di servizio; nella finestra di configurazione compariranno di volta in volta le voci relative i check in corso e, in caso di esito positivo, si visualizzeranno delle spunte verdi:




Figura 23 – Progresso configurazione profilo

- 3.4.4 Al termine del primo check, si aprirà una finestra di notifica con cui il sistema richiede di procedere con il riavvio del client; premere "OK":




Figura 24 – Richiesta Riavvio Client

- 3.4.5 Una volta che il client si sarà riavviato, si aprirà una finestra in cui verrà richiesto di inserire la password dell'utenza; inserire i dati, quindi premere "OK":




Figura 25 – Verifica User

- 3.4.6 Riprenderà quindi la configurazione; terminata l'operazione, premere "Fine":




Figura 26 – Progresso configurazione profilo




Figura 27 – Completamento configurazione Profilo

3.4.7 Premere "Fine":




Figura 28 – Chiusura configurazione Account Exchange